

## Microsoft Outlook 2010

### Einrichten Ihrer primacom E-Mail Adresse in Microsoft Outlook 2010

Um ein E-Mail Konto einzurichten benötigen Sie den Namen des Posteingangsservers, des Postausgangsservers und die unterstützten Protokolle (Servertyp).

#### Posteingangsserver


- **Servertyp:** POP3
- **Servername:** pop.primacom.net
- **Serverport:** 110

#### Postausgangsserver


- **Servertyp:** SMTP
- **Servername:** smtp.primacom.net
- **Serverport:** 25


Klicken Sie im Outlook 2010 Hauptfenster in der Menüleiste auf den Menüreiter

Datei



Im Menüpunkt „Informationen“ klicken Sie unter dem Punkt „Kontoinformationen“ auf





Neues Konto hinzufügen

**Konto automatisch einrichten**  
Klicken Sie auf 'Weiter', um eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herzustellen und Ihre Kontoeinstellungen automatisch zu konfigurieren.

**E-Mail-Konto**

Ihr Name:   
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:   
Kennwort erneut eingeben:   
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

**Textnachrichten (SMS)**


**Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren**

< Zurück Weiter > Abbrechen

Tragen Sie Ihren Namen, Ihre primacom E-Mail-Adresse und Ihr primacom Kennwort in die vorgesehenen Felder des geöffneten Dialogfensters „Konto automatisch einrichten“ ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

**Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren** und klicken Sie anschließend auf

[Weiter >](#)



Neues Konto hinzufügen

**Dienst auswählen**

**Internet-E-Mail**  
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.


**Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst**  
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.

**Textnachrichten (SMS)**  
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.

**Andere**  
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Im Dialogfenster „Dienst auswählen“ aktivieren Sie den Punkt  **Internet-E-Mail** und klicken Sie auf [Weiter >](#).



**Neues Konto hinzufügen**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name: Max Mustermann  
E-Mail-Adresse: max.mustermann@primacom.r

**Serverinformationen**  
Kontotyp: POP3  
Posteingangsserver: pop.primacom.net  
Postausgangsserver (SMTP): smtp.primacom.net

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername: m123456  
Kennwort: \*\*\*\*\*  
 Kennwort speichern  
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).  
Kontoeinstellungen testen ...  
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

**Neue Nachrichten übermitteln in:**  
 Neue Outlook-Datendatei  
 Vorhandene Outlook-Datendatei  
Durchsuchen

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Geben Sie im Dialogfenster „Internet-E-Mail-Einstellungen“ den Servertyp (Kontotyp), und die Servernamen für den primacom Posteingangs und den Postausgangsserver ein. Anschließend geben Sie Ihren primacom Benutzernamen und Ihr primacom Kennwort ein. Ihr Benutzername ist der Anfangsbuchstabe des Familiennamens gefolgt von Ihrer primacom Kundennummer. Klicken Sie nun auf **Weitere Einstellungen**.



**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern


Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Wählen Sie im folgenden Dialogfenster den Menüreiter **Postausgangsserver** und aktivieren Sie die Kontrollkästchen  **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung** und den Punkt  **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**.


Klicken Sie nun auf **OK**.

Im Dialogfenster „Internet-E-Mail-Einstellungen“ klicken Sie nun auf .



Klicken Sie im Dialogfenster „Kontoeinrichtung abgeschlossen!“ auf .

Um E-Mail Nachrichten zu empfangen klicken Sie im Hauptfenster in der Menüleiste auf den Menüreiter



Ihre E-Mail Nachrichten werden nun vom primacom Posteingangsserver abgerufen.