

Windows Live Mail

Einrichten Ihrer primacom E-Mail Adresse in Windows Live Mail

Um ein E-Mail Konto einzurichten benötigen Sie den Namen des Posteingangsservers, des Postausgangsservers und die unterstützten Protokolle (Servertyp).

Posteingangsserver


- **Servertyp:** POP3
- **Servername:** pop3.primacom.net
- **Serverport:** 110

Postausgangsserver


- **Servertyp:** SMTP
- **Servername:** smtp.primacom.net
- **Serverport:** 25

Klicken Sie im Windows Live Mail Hauptfenster in der Menüleiste auf den Menüreiter

Konten




anschließend klicken Sie links in der darunterliegenden Symbolleiste auf



Tragen Sie Ihre primacom E-Mail Adresse, Ihr primacom Kennwort und Ihren gewünschten Anzeigenname in die vorgesehenen Felder des Dialogfensters „E-Mail-Konten hinzufügen“.

Klicken Sie auf


Weiter



The screenshot shows the 'Servereinstellungen konfigurieren' (Configure Server Settings) dialog box in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Servereinstellungen konfigurieren' with a subtitle: 'Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.' The dialog is divided into two columns: 'Informationen zum Posteingangsserver' (Incoming Mail Server) and 'Informationen zum Postausgangsserver' (Outgoing Mail Server). In the incoming section, 'Servertyp:' is set to 'POP', 'Serveradresse:' is 'pop.primacom.net', 'Port:' is '110', and 'Authentifizierung mit:' is 'Klartext'. The 'Anmeldebenutzername:' field contains 'm123456'. In the outgoing section, 'Serveradresse:' is 'smtp.primacom.net' and 'Port:' is '25'. The 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' checkbox is unchecked, and the 'Erfordert eine Authentifizierung' checkbox is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.



Geben Sie im Dialogfenster „Servereinstellungen konfigurieren“ den Servertyp, den Servernamen und den Serverport für den primacom Posteingang und den Postausgangsserver ein. Aktivieren Sie unter Postausgangsserver das Kontrollkästchen **Erfordert eine Authentifizierung**. Geben Sie nun Ihren Anmeldebenutzernamen ein, Ihr Anmeldebenutzername (primacom Benutzername) ist der Anfangsbuchstabe des Familiennamens gefolgt von Ihrer primacom Kundennummer.

Klicken Sie auf .



Klicken Sie im Dialogfenster „Ihr E-Mail-Konto wurde hinzugefügt.“ auf .

Um E-Mail Nachrichten zu empfangen klicken Sie im Windows Live Mail Hauptfenster in der Menüleiste auf den

Menüreiter , und in der darunterliegenden Symbolleiste auf .

Ihre E-Mail Nachrichten werden nun vom primacom Posteingangsserver abgerufen.