

## Windows Live Mail

### Einrichten Ihrer primacom E-Mail Adresse in Windows Live Mail

Um ein E-Mail Konto einzurichten benötigen Sie den Namen des Posteingangsservers, des Postausgangsservers und die unterstützten Protokolle (Servertyp).


Posteingangsserver


- **Servertyp:** POP3
- **Servername:** pop.primacom.net
- **Serverport:** 110


Postausgangsserver

- **Servertyp:** SMTP
- **Servername:** smtp.primacom.net
- **Serverport:** 25

Klicken Sie im Windows Live Mail Hauptfenster in der Menüleiste auf den Menüreiter 




anschließend klicken Sie links in der darunterliegenden Symbolleiste auf .



Tragen Sie Ihre primacom E-Mail Adresse, Ihr primacom Kennwort und Ihren gewünschten Anzeigenname in die vorgesehenen Felder des Dialogfensters „E-Mail-Konten hinzufügen“.


Klicken Sie auf .



The screenshot shows the 'Servereinstellungen konfigurieren' (Configure Server Settings) dialog box in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Servereinstellungen konfigurieren' with a subtitle: 'Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.' The dialog is divided into two columns: 'Informationen zum Posteingangsserver' (Incoming Mail Server) and 'Informationen zum Postausgangsserver' (Outgoing Mail Server). In the incoming section, 'Servertyp:' is set to 'POP', 'Serveradresse:' is 'pop.primacom.net', 'Port:' is '110', and 'Authentifizierung mit:' is 'Klartext'. The 'Anmeldebenutzername:' field contains 'm123456'. In the outgoing section, 'Serveradresse:' is 'smtp.primacom.net' and 'Port:' is '25'. The 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' checkbox is unchecked, and the 'Erfordert eine Authentifizierung' checkbox is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.



Geben Sie im Dialogfenster „Servereinstellungen konfigurieren“ den Servertyp, den Servernamen und den Serverport für den primacom Posteingang und den Postausgangsserver ein. Aktivieren Sie unter Postausgangsserver das Kontrollkästchen  **Erfordert eine Authentifizierung**. Geben Sie nun Ihren Anmeldebenutzername ein, Ihr Anmeldebenutzername (primacom Benutzername) ist der Anfangsbuchstabe des Familiennamens gefolgt von Ihrer primacom Kundennummer.

Klicken Sie auf .



Klicken Sie im Dialogfenster „Ihr E-Mail-Konto wurde hinzugefügt.“ auf .

Um E-Mail Nachrichten zu empfangen klicken Sie im Windows Live Mail Hauptfenster in der Menüleiste auf den

Menüreiter , und in der darunterliegenden Symbolleiste auf .

Ihre E-Mail Nachrichten werden nun vom primacom Posteingangsserver abgerufen.