

Apple iPhone POP3 E-Mail Konto

Einrichten Ihrer E-Mail Adresse auf dem iPhone

Um ein E-Mail Konto einzurichten, benötigen Sie den Namen des Posteingangsservers, des Postausgangsservers und die unterstützten Protokolle (Servertyp).

Posteingangsserver

- **Servertyp:** POP3
- **Servername:** pop3.primacom.net
- **Serverport:** 110

Postausgangsserver


- **Servertyp:** SMTP
- **Servername:** smtp.primacom.net
- **Serverport:** 25

Folgende Anleitung ermöglicht es Ihnen ein POP3 E-Mail-Konto über Ihr iPhone (iOS 8.x) abzurufen.

1. Öffnen Sie im ersten Schritt die Einstellungen Ihres iPhones, wählen sie anschließend den Punkt **Mail, Kontakte, Kalender** aus.




- Um den Einrichtungsassistenten zu starten drücken Sie auf **Account hinzufügen**. Sie haben nun eine Auswahl bekannter E-Mail Anbieter, wählen Sie hier den letzten Punkt „**Andere**“.



- Im nächsten Schritt wählen Sie den **Punkt Mail-Account hinzufügen**, nun können Sie die nötigen Informationen in die vier anfangs leeren Felder eingeben.



4. Wählen Sie in der ersten Zeile den E-Mail Kontotyp **POP**. Dieser Schritt erfordert die exakte Eingabe der Zugangsdaten für den Server der ein- und ausgehenden E-Mails.



Telekom.de 15:59 81 %

Abbrechen Neuer Account Weiter

IMAP POP

Name Primacom E-Mail

E-Mail Max.mustermann@primacom.net

Beschreibung Primacom E-Mail

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname pop3.primacom.net

Benutzername Ihr Benutzername

Passwort Ihr Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname smtp.primacom.net

Benutzername Ihr Benutzername

Passwort Ihr Passwort

5. Sie schließen die Einrichtung mit einem Klick auf **Weiter** ab. Die Zugangsdaten werden anschließend überprüft, dieser Vorgang kann wenige Minuten dauern.