

Microsoft Outlook 2007

Einrichten Ihrer primacom E-Mail Adresse in Microsoft Outlook 2007

Um ein E-Mail Konto einzurichten benötigen Sie den Namen des Posteingangsservers, des Postausgangsservers und die unterstützten Protokolle (Servertyp).


Posteingangsserver

- **Servertyp:** POP3
- **Servername:** pop.primacom.net
- **Serverport:** 110


Postausgangsserver

- **Servertyp:** SMTP
- **Servername:** smtp.primacom.net
- **Serverport:** 25

Klicken Sie im Outlook 2007 Hauptfenster in der Menüleiste auf den Menüreiter **Extras** und wählen Sie den Menüpunkt **Kontoeinstellungen...**.



Wählen Sie im Dialogfenster „E-Mail-Konten“ den Menüreiter **E-Mail** und klicken Sie in der darunterliegenden Symbolleiste auf **Neu...**.



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Durch das Klicken auf 'Weiter' wird eine Verbindung zum E-Mail-Server hergestellt, und die Einstellungen für Ihren Internetdienstanbieter oder das Microsoft Exchange-Serverkonto werden konfiguriert.

Ihr Name:
Beispiel: Melanie Speckmann

E-Mail-Adresse:
Beispiel: melanie@contoso.com

Kennwort:


Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

Tragen Sie Ihren Namen, Ihre primacom E-Mail-Adresse und Ihr primacom Kennwort in die vorgesehenen Felder des geöffneten Dialogfensters „Konto automatisch einrichten“ ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren und klicken Sie anschließend auf .



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

E-Mail-Dienst auswählen

Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.


Microsoft Exchange
Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zuzugreifen.

Andere
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Im Dialogfenster „E-Mail-Dienst auswählen“ aktivieren Sie den Punkt **Internet-E-Mail** und klicken Sie auf

.



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: max.mustermann@primacom.r

Serverinformationen
Kontotyp: POP3
Posteingangsserver: pop.primacom.net
Postausgangsserver (SMTP): smtp.primacom.net

Anmeldeinformationen
Benutzername: m123456
Kennwort: *****
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontoeinstellungen testen ...

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Geben Sie im Dialogfenster „Internet-E-Mail-Einstellungen“ den Servertyp (Kontotyp), und die Servernamen für den primacom Posteingangs und den Postausgangsserver ein. Anschließend geben Sie Ihren primacom Benutzernamen und Ihr primacom Kennwort ein. Ihr Benutzername ist der Anfangsbuchstabe des Familiennamens gefolgt von Ihrer primacom Kundennummer.

Klicken Sie nun auf **Weitere Einstellungen**.



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Wählen Sie im folgenden Dialogfenster den Menüreiter **Postausgangsserver** und aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung** und den Punkt **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**.


Klicken Sie nun auf **OK**.

Im Dialogfenster „Internet-E-Mail-Einstellungen“ klicken Sie nun auf .



Klicken Sie im Dialogfenster „Kontoeinrichtung abgeschlossen!“ auf .

Im Dialogfenster „E-Mail-Konten“ klicken Sie auf .

Um E-Mail Nachrichten zu empfangen klicken Sie im Hauptfenster in der Symbolleiste auf .

Ihre E-Mail Nachrichten werden nun vom primacom Posteingangsserver abgerufen.